


Die **Übergänge** zwischen den verschiedenen **Aggregatzuständen** haben natürlich auch verschiedene Bezeichnungen. Die Bezeichnungen unterscheiden sich auch, je nachdem ob Wärme nötig (rot) ist oder abgegeben (blau) wird.



Wenn ein Körper fest ist haben die Teilchen den geringsten Abstand zueinander. Dadurch hat man in einem bestimmten Volumen, zum Beispiel in **1 cm³ Feststoff, die meisten Teilchen** des Stoffes. In **1 cm³ flüssigem Stoff sind weniger Teilchen**. In **1 cm³ Gas** des selben Stoffes sind die **wenigsten Teilchen**.

Damit ist auch 1 cm³ des Feststoffes am schwersten. Diesen **Zusammenhang** zwischen **Volumen V** und **Masse m** bezeichnet man in den Naturwissenschaften als **Dichte**.

💡 Dichte

Die Dichte ist das Verhältnis aus Masse und Volumen. Dazu wird die Masse durch das Volumen geteilt. Häufig wird als Einheit(-en) $\frac{g}{cm^3}$ benutzt.

$$Dichte = \frac{m}{V}$$

Beispiel:

Ein Eisenwürfel hat ein Volumen von 8 cm³ und wiegt 62,4 g. Dann lässt sich die Dichte von Eisen folgendermaßen berechnen:

$$Dichte = \frac{62,4g}{8cm^3} = 7,8 \frac{g}{cm^3}$$

Masse: m		
Einheit	Abkürzung	Umrechnung zur nächsten Einheit
Gramm	g	· 1 000
Kilogramm	kg	· 1 000
Tonne	t	

💡 Masse m

Die Masse beschreibt wieviel Materie vorhanden ist und wird häufig in g oder kg oder t angegeben.

Volumen: V		
Einheit	Abkürzung	Umrechnung zur nächsten Einheit
Kubikmillimeter	mm ³	· 1 000
Kubikzentimeter Milliliter	cm ³ ml	· 1 000
Kubikdezimeter Liter	dm ³ l	· 1 000
Kubikmeter	m ³	· 1 000 000
Kubikkilometer	km ³	

**Volumen V**


Volumen oder der Rauminhalt beschreibt wieviel Platz an Raum in einem Gegenstand ist (zum Beispiel in einem Messbecher) oder wie viel Platz etwas einnimmt (zum Beispiel das Wasser in Deiner Wasserflasche). Das Volumen wird häufig in cm³ oder m³ angegeben. Für Flüssigkeiten sind auch ml oder l im Gebrauch.

Messübung Dichtebestimmung

Um Stoffe zu identifizieren kann man ihre Dichte bestimmen. Dafür benötigt man die Masse und das Volumen. Die Masse wird einfach durch wiegen bestimmt. Das Volumen kann bei gleichförmigen Körpern berechnet werden. Wenn der Körper ungleichförmig ist oder man nicht rechnen möchte, dann kann man durch die Wasserverdrängung in einem Überlaufgefäß das Volumen bestimmen.

Durchführung:

1. Das Überlaufgefäß wird mit Wasser befüllt, bis dieses voll ist. Der Messzylinder wird unter den Überlauf gestellt.
2. Zuerst wird der Probekörper **gewogen** um seine **Masse** zu bestimmen.
3. Anschließend wird der Probekörper in das Überlaufgefäß gegeben und das **Volumen** des übergetretenen Wassers im Messzylinder gemessen.
4. Jetzt kann die **Dichte** berechnet werden. Das Volumen in ml entspricht dem Volumen in cm³. Es wird jetzt einfach die **Masse durch das Volumen geteilt**, das **Ergebnis** ist die **Dichte**.



Stoff	Dichte [$\frac{g}{cm^3}$]
Holz	0,4 bis 0,8
Eisen	7,7 bis 7,9
Aluminium	2,8

Probekörper:Probekörper:

Masse = ____ g

Masse = ____

Volumen = ____ cm³

Volumen = ____

Dichte = ____ g/cm³

Dichte = ____

Stoff: ____


Stoff: ____

Wasser gefriert

Was erwartest Du wenn das Wasser abkühlt und gefriert?

Aufbau:

Material:
Becherglas, Reagenzglas,
Wasser, Eiswürfel, Salz



Durchführung:

Auf einem mit Wasser gefüllten Reagenzglas wird der Wasserstand markiert und es anschließend in die Kältemischung gestellt. Diese besteht aus Eis und Salz. Beim Auflösen entzieht das Salz der Umgebung Wärme und kühlt diese ab.

Beobachtung:

Das Wasser gefriert zu Eis. Das Eis hat sich ausgedehnt.

Erklärung:

Das Wasser verhält sich anomal, weil es sich _____, anstatt _____ Volumen einzunehmen. Der Grund dafür ist, dass die Wasserteilchen beim Gefrieren Kristalle bilden, die mehr Platz einnehmen.

Um das Verhalten von Wasser beim Abkühlen genauer zu untersuchen gibt es einen komplizierteren Versuchsaufbau, den wir in der Schule so nicht machen, den Du aber digital nachvollziehen sollst.

Digitaler Versuch

Anomalie des Wassers




Aufbau:

Material:

Thermometer, Kältemischung (Salz, Eis), Erlenmeyerkolben mit Stopfen mit Löchern und Glasrohr, Magnetrührer, Zentimeterskala

Der Erlenmeyerkolben wird so mit Wasser befüllt, das keine Luftblasen mehr darin sind. Im Erlenmeyerkolben ist das Magnetsteinchen des Magnetrührers. Das Wasser sollte höchstens 14°C warm sein.



Durchführung:


Der Erlenmeyerkolben wird in eine Kältemischung aus Eis, Wasser und Salz gestellt. Mit einem Magnetrührer wird das Magnetsteinchen in Rotation versetzt und das Wasser im Erlenmeyerkolben ständig durchgerührt. Es wird die Steighöhe in Abhängigkeit von der Temperatur während des Abkühlens gemessen.

Beobachtung:

Temperatur [°C]	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4,6	4	3,2	2	1	0,6
Höhe [cm]																


Erklärung:

Trage die Werte aus der Tabelle oben unten in das Koordinatensystem ein.



Bei 4°C hat das Wasser das _____ Volumen
und damit die _____ Dichte.

Die **Anomalie des Wassers** ist **in der Natur** wichtig für das Überleben von Wassertieren im Winter.



In der Natur finden wir weitere Phänomene bei denen Wärme die Ursache ist. Die **Wetterphänomene Hochdruck- und Tiefdruckgebiete, Land- und Seewind und der Golfstrom** sind mit Hilfe von Wärme bzw. Wärmeunterschieden erklärbar. **Schau** Dir die Texte, Bilder und Animation auf Leifiphysik zu dem Thema „Konvektion in der Natur“ an).



[Leifiphysik
Konvektion in
der Natur](https://www.leifiphysik.de/Konvektion-in-der-Natur)

Wind zwischen Hoch- und Tiefdruckgebieten

Wenn bodennahe Luft erwärmt wird, kann sie mehr Feuchtigkeit aufnehmen, steigt aber wegen der geringeren Dichte nach _____. In der Höhe kühlt die warme feuchte Luft ab. Es bilden sich _____ und es kann zu _____ kommen. Am Boden sinkt der Luftdruck wegen der nach oben strömenden Luft, daher nennt man es _____.

Die Luft strömt in der Höhe zur Seite weg. Irgendwann sinkt die _____,

_____ wieder zum Boden herunter. Dort erwärmt sich die Luft. Der Luftdruck steigt, es entsteht ein _____. Wegen dem hohen Druck strömt die Luft zur Seite weg.

Tiefdruckgebiete werden mit einem ____ abgekürzt und Hochdruckgebiete mit einem ____.

Land- und Seewind

Tagsüber erwärmt sich das Land und die Luft darüber _____ als das Wasser. Die warme Luft steigt nach _____ und strömt zum _____. Über dem Meer kühlt die Luft ab und _____ nach unten. Die kühle Luft strömt zum Land als kühler _____.
Nachts kühlt das Land schneller ab, so dass das Wasser im Meer _____ ist und die Luft über dem Meer wärmer ist und _____, abkühlt, über dem Land absinkt und als kühler _____ in Richtung Meer strömt.

Golfstrom

Für uns als Wettermotor wichtige Wasserströmung gilt der Golfstrom. An der Ostküste _____, im Golf von Mexiko (auf Höhe des Äquators) wird das Meerwasser stark durch die Sonne _____. Das warme Wasser strömt an der Oberfläche des Atlantiks nach _____. Dabei gibt das warme Wasser Wärme an die Umgebung ab, auch in der Nähe von Europa, und beeinflusst damit das _____. Am Polarkreis kühlt das Wasser weiter ab, sinkt nach _____ auf den Meeresgrund und strömt zurück in den Südatlantik.